## Настройка РРРоЕ на Windows Vista

1. Нажмите на "Пуск" и выберите "Подключение":



2. Выберите "Панель управления":



## 3. Выберите "Сеть и Интернет":



4. Выберите "Центр управления сетями и общим доступом":



5. Выберите "Установка подключения или сети":

			_ 0 <b>_</b> X
🚱 🕞 🗢 😟 « Центр управле	ния сетями и общим доступом	• 49 Nouce	1
Задачи	Harris and a second second		0
Просмотр компьютеров и устройств	центр управления сетям	и и общим доступом	осмотр полной карты
Подключиться в сели		100	63
Установка подключения или	- 19	— 🌫 — 🗡	
Управление сетевыми подслючениями	ПК (этот компьютер)	Сеть	Интернет
Диагноссиях и восстановление	Сеть (Частная сеть)		Настройка
	Доступ	Только локальная сеть	
	Подключение	Подключение по локальной сети	Просмотр состояния
	23. Общий доступ и сетевое о	бнаружение	
	Сетевое обнаружение	9 skn.	$\odot$
	Общий доступ к файлам	Ф выкл.	$\odot$
	Общий доступ к общим папкам	Ф выкл.	$\odot$
	Использование общих принтеров	Ф выкл.	۲
Spanaawayap Windows	Общий доступ с парольной защитой	e exn.	۲
Свойства обсоревателя	Общий доступ к медиафайлам	O ENKA	$\odot$

6. Выберите пункт "Подключение к Интернету" и нажмите "Далее":

	Выберите вариант подключения	c
<	Подключение к Интернету Беспроводное, доростное или телефонное подключение к Интернету.	
	Настройка соспроводной сети для дока или малого бизнеса.	6
	пастроика телефонного поделючения Поделючение к Интернету через телефонную сеть. Поделючение к Интернету через телефонную сеть.	
	Настройка телефонного или VPN-подключения к рабочему месту.	0

7. Выберите "Высокоскоростное (с РРРоЕ)":

Kar PUROTHIAT	политронение?	
Kak BBITO/HUTB	подкладение	C
Высокос Подключе пароля.	скоростное (с РРРоЕ) ние через DSL или кабель, требующее ввода имени пользователя и	
	42	C
		л
🕅 Показать вари	анты подключений, которые не настроены для использования	
Denicut Philippin		

8. Введите "Логин", "Пароль" и "Имя подключения" (например "Интернет"). Установите галочку "Запомнить этот пароль" и нажмите "Подключить":



## 9. Нажмите "Закрыть":

